

## Windows XP Mode 安裝說明：適用於 Windows 7 專業版 以上的版本

↓首先下載 Windows XP Mode 及 VMware player 軟體並依序安裝在 Windows 7 ↓

1. >> [WindowsXPMode zh-tw](#) (依照畫面指示 單擊 [下一步] 即可完成安裝) (\*註一)

2. >> [VMware-player-3.1.4-385536](#) (依照畫面指示 單擊 [Next] 即可完成安裝)



VMware  
Player

3. >> 從桌面上開啓 VMware Player ← (這是虛擬器，可創建多個不同作業系統在臺台電腦上同時運作)


4. >> 在 VMware player > File > 單擊 **Import Windows XP Mode VM** 載入 XP Mode  
載入過程大約 5~10 分鐘即可完成建立虛擬 XP 系統。



圖示 (一) 載入 XP Mode

提醒：在上述安裝中會出現 2 個(英文訊息)，請依照下列說明操作 ...

1. 安裝 VMware Tools 按下[Download and Install] 或 [Update Tools] (\*建議安裝)



建議安裝 VMware Tools 可完整支援 XP Mode 所有的裝置，如：  
USB 裝置、Web Camera、DVD 光碟機、硬碟 .....。

2. 訊息是 Install xxxxx Dirver 安裝驅動程式時，直接按 [取消]，使用 VMware 虛擬驅動即可。

\* 註一：Windows 7 家用進階版，自備 XP Home / Professional 光碟及序號，在 VMware 建立安裝 XP 虛擬系統。

## VMware Player 必要設定說明：必要設定可讓 XP 虛擬系統順暢運作

★ 必要設定：調整 RAM 記憶體及光碟機位置支援虛擬系統



**調整 1：**在 Virtual Machine Settings 設定頁面中的 Hardware 項目 > **Memory**

調整分享記憶體：依總記憶體比例分享 總 2GB / 分享 512 MB 總 4GB / 分享 1024 MB

**調整 2：**若無法讀取到光碟片資料時，請手動調整設定到 實體光碟機位置 操作如下：

在 Virtual Machine Settings 設定頁面中的 Hardware 項目 > **CD/DVD (IDE)**

原本預設值為 **Auto detect** 請手動指定到 實體光碟機位置 例如；E。(企業版/旗艦版 才需此設定)

**注意事項及備註：**

1. 當您要 Edit virtual machine settings 進行設定時，注意！XP 虛擬系統必須是在 "關機" 狀態才能進行設定；若是 虛擬系統在 開機中 / 待機 / 暫停 狀態時，部分設定是無法調整！
2. 電腦主機規格：CPU 雙核心以上 Intel & AMD / 記憶體 RAM 2GB 最低 (建議 4GB 以上)
3. 建立完成 XP 虛擬系統，即可在虛擬系統中安裝應用軟體 如；Office2003、中文語音、商用軟體、即時通(Skype、MSN、YaHoo) 、上網及收發 E-mail... 皆可安裝及應用。
4. Windows XP Mode & VM ware Player 下載及安裝教學，>[點擊連結教學網](http://www.howtogeek.com/howto/10911/run-xp-mode-on-windows-7-machines-without-hardware-virtualization/)< 或 輸入下面網址  
<http://www.howtogeek.com/howto/10911/run-xp-mode-on-windows-7-machines-without-hardware-virtualization/>

筆通線上客戶服務 [www.penmaster.com.tw/service/](http://www.penmaster.com.tw/service/)

服務電話：(02) 2781-6735

公司地址：10691 台北市大安區忠孝東路四段 73-19 號 7 樓